

# 昭和31年曆要項

## 国民の祝日 昭和31年

月	日	名 称	月	日	名 称
1	1	元 日	5	5	こどもの日
1	15	成人の日	9	23	秋分の日
3	21	春分の日	11	3	文化の日
4	29	天皇誕生日	11	23	勤労感謝の日
5	3	憲法記念日			

## 日 曜 表 昭和31年

月	日	月	日
1	1 8 15 22 29	7	1 8 15 22 29
2	5 12 19 26	8	5 12 19 26
3	4 11 18 25	9	2 9 16 23 30
4	1 8 15 22 29	10	7 14 21 28
5	6 13 20 27	11	4 11 18 25
6	3 10 17 24	12	2 9 16 23 30

二十四節氣及び雜節

昭和31年

名称	太陽 黄経	中央標準時		名称	太陽 黄経	中央標準時	
		月 日	時 刻			月 日	時 刻
小 寒	285	1 6	17 31	寒 露	195	10 8	16 37
大 寒	300	1 21	10 49	霜 降	210	10 23	19 35
立 春	315	2 5	5 13	立 冬	225	11 7	19 27
雨 水	330	2 20	1 5	小 雪	240	11 22	16 51
啓 蟄	345	3 5	23 25	大 雪	255	12 7	12 3
春 分	0	3 21	0 21	冬 至	270	12 22	6 0
清 明	15	4 5	4 32	土 用	297	1 18	12 6
穀 雨	30	4 20	11 44	節 分		2 4	
立 夏	45	5 5	22 10	彼 岸		3 18	
小 滿	60	5 21	11 13	土 用	27	4 17	10 1
芒 種	75	6 6	2 36	八十八夜		5 2	
夏 至	90	6 21	19 24	入 梅	80	6 11	8 2
小 暑	105	7 7	12 59	半夏生	100	7 2	7 8
大 暑	120	7 23	6 20	土 用	117	7 20	2 54
立 秋	135	8 7	22 41	二百十日		9 1	
処 暑	150	8 23	13 15	彼 岸		9 20	
白 露	165	9 8	1 20	土 用	207	10 20	19 14
秋 分	180	9 23	10 36				

朔弦望

昭和31年

月相	中央標準時			月相	中央標準時		
	月	日	時刻		月	日	時刻
☾ 下弦	1	5	7 41	☉ 朔	7	8	13 37
☽ 朔	1	13	12 1	☾ 上弦	7	15	5 46
☽ 上弦	1	21	7 58	☉ 望	7	23	6 29
☉ 望	1	27	23 40	☾ 下弦	7	31	4 31
☾ 下弦	2	4	1 8	☉ 朔	8	6	20 25
☽ 朔	2	12	6 38	☾ 上弦	8	13	17 45
☽ 上弦	2	19	18 21	☉ 望	8	21	21 38
☉ 望	2	26	10 41	☾ 下弦	8	29	13 13
☾ 下弦	3	4	20 53	☉ 朔	9	5	3 59
☽ 朔	3	12	22 36	☾ 上弦	9	12	9 13
☽ 上弦	3	20	2 13	☉ 望	9	20	12 19
☉ 望	3	26	22 11	☾ 下弦	9	27	20 25
☾ 下弦	4	3	17 6	☉ 朔	10	4	13 24
☽ 朔	4	11	11 39	☾ 上弦	10	12	3 44
☽ 上弦	4	18	8 28	☉ 望	10	20	2 24
☉ 望	4	25	10 40	☾ 下弦	10	27	3 2
☾ 下弦	5	3	11 55	☉ 朔	11	3	1 43
☽ 朔	5	10	22 4	☾ 上弦	11	11	0 9
☽ 上弦	5	17	14 15	☉ 望	11	18	15 44
☉ 望	5	25	0 26	☾ 下弦	11	25	10 12
☾ 下弦	6	2	4 13	☉ 朔	12	2	19 12
☽ 朔	6	9	6 29	☾ 上弦	12	10	20 51
☽ 上弦	6	15	20 56	☉ 望	12	18	4 6
☉ 望	6	23	15 13	☾ 下弦	12	24	19 10
☾ 下弦	7	1	19 40				

東京の日出入 昭和31年

月 日		中央標準時		月 日		中央標準時			
		日 出	日 入			日 出	日 入		
月	日	時	分	時	分	月	日	時	分
1	1	6	50	16	38	7	9	4	32
1	11	6	51	16	46	7	19	4	39
1	21	6	49	16	56	7	29	4	46
1	31	6	43	17	6	8	8	4	54
2	10	6	35	17	17	8	18	5	2
2	20	6	24	17	27	8	28	5	9
3	1	6	12	17	36	9	7	5	17
3	11	5	58	17	45	9	17	5	25
3	21	5	44	17	53	9	27	5	32
3	31	5	30	18	2	10	7	5	40
4	10	5	16	18	10	10	17	5	49
4	20	5	3	18	18	10	27	5	58
4	30	4	51	18	26	11	6	6	7
5	10	4	41	18	35	11	16	6	17
5	20	4	33	18	43	11	26	6	27
5	30	4	27	18	50	12	6	6	36
6	9	4	25	18	56	12	16	6	44
6	19	4	25	18	59	12	26	6	49
6	29	4	28	19	1				

# 日食及び月食 昭和31年

本年は日食が2回、月食が2回あるが、そのうち月食だけが日本で見られる。

## 1. 5月24~25日 月食

日本では初虧、復円ともに全国で見られる。

地名	初 虧		食 甚			復 円	
	中央標準時	方向角	中央標準時	方向角	食分	中央標準時	方向角
	日 時 分	度	日 時 分	度		日 時 分	度
札幌	24 22 48.8	75	25 0 31.3	353	0.970	25 2 13.8	274
仙台	24 22 48.8	76	25 0 31.3	352	0.970	25 2 13.8	272
東京	24 22 48.8	78	25 0 31.3	352	0.970	25 2 13.8	271
京都	24 22 48.8	82	25 0 31.3	356	0.970	25 2 13.8	273
福岡	24 22 48.8	87	25 0 31.3	1	0.970	25 2 13.8	276

## 2. 11月18日 月食

日本では月出帯食となるため、初虧、食既、食甚は見られない。

地名	生 光		復 円		月 出		
	中央標準時	方向角	中央標準時	方向角	中央標準時	方向角	食分
	時 分	度	時 分	度	時 分	度	
札幌	16 27.1	89	17 32.6	294	16 3.5	242	1.259
仙台	16 27.1	93	17 32.6	299	16 17.1	264	1.126
東京	——	——	17 32.6	301	16 28.2	276	0.987
京都	——	——	17 32.6	301	16 44.2	285	0.761
福岡	——	——	17 32.6	301	17 11.7	295	0.336

◎ 本年は閏年である

昭和30年6月1日

東京天文台<sup>以上</sup>